

Cách cài Unikey, setup Unikey gõ tiếng việt trên máy tính

Unikey là phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt quen thuộc với phần lớn người dùng máy tính. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách cài Unikey một cách đơn giản và nhanh chóng. Nếu còn gặp chút khó khăn trong việc cài Unikey vì khả năng sử dụng máy tính của bạn chưa thực sự tốt, bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây :

Phần mềm Unikey có dung lượng nhẹ, chiếm ít tài nguyên của hệ thống máy tính, hỗ trợ người dùng gõ tiếng việt trên văn bản, cửa sổ windows và trên tất cả các trình duyệt web nổi tiếng. Cài Unikey giúp bạn chuyển đổi bảng mã, chuyển đổi font chữ và thao tác soạn thảo văn bản nhanh chóng với các phím gõ tắt hiệu quả.



Trước đây, phần mềm gõ tiếng việt nổi tiếng được mọi người biết tới là VietKey, tuy nhiên do không được phát triển nên VietKey đã không còn được thịnh hành như ngày nay, và phần mềm mới hiện nay là GoTienViet vẫn chưa thể sánh bằng với Unikey, Tuy nhiên, không vì vậy, mà 2 phần mềm đó bị đánh giá là thiếu hiệu quả. Các bạn vẫn có thể download VietKey hay GoTienViet để làm gõ tiếng Việt trên máy tính của mình
Bạn rất cần sử dụng phần mềm **Unikey** nhưng lại gặp trở ngại trong quá trình cài Unikey. Bài viết sau sẽ giúp cho các bạn hiểu được cách cài đặt Unikey

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG BÀI

- Cách cài Unikey trên máy tính
- Hướng dẫn dùng gõ tiếng việt

- Unikey hỗ trợ trên các hệ điều hành Windows và có thể hoạt động ngay cả khi chiếc máy tính của bạn có cấu hình không cao.

HƯỚNG DẪN CÀI UNIKEY TRÊN MÁY TÍNH

Trước khi cài đặt Unikey vào máy tính, bạn cần **tải phiên bản Unikey phù hợp** với hệ điều hành mà mình đang dùng. Đối với máy tính cài hệ điều hành

Với Windows 7 nên dùng **Unikey 4.0**.

Với Windows XP bạn tải phiên bản **Unikey 3.6**


Còn Windows 8/8.1 hay Windows 10 dùng **Unikey 4.2 RC1 32 bit** hoặc **Unikey 4.2 RC1 64bit** tùy vào cấu hình cài đặt của máy tính là 32 bit hay 64 bit.

Bước 1: Trong một số phiên bản mới gần đây của Unikey bạn không cần cài Unikey, tức là bạn có thể chạy file .EXE và sử dụng luôn ngay sau khi tải về. **Download Unikey**

Sau khi tải về bạn copy file này ra desktop để lần sau tiện mở lại, hoặc cấu hình để unikey tự mở sẵn khi khởi động máy tính, khi đó bạn sẽ không phải mở lại unikey mỗi khi máy khởi động, xem phía dưới.

Lưu ý: Trong trường hợp là file nén, bạn nên sử dụng Winrar để tiến hành giải nén nhé, **Download Winrar** tại đây nhé.


Vào thư mục lưu file, các bạn click file .exe



Chọn Run để chạy chương trình



- Unikey sẽ được khởi động và hiển thị giao diện cho các bạn sử dụng



Cấu hình Unikey khởi động cùng máy tính:

Sau khi mở Unikey, click chuột phải vào biểu tượng Unikey ở góc phải màn hình -> Chọn **Bảng Điều Khiển**, (Bảng điều khiển như hình trên). -> Click **Mở Rộng** -> Tích chọn "**Khởi động cùng windows**" Trong box "Hệ thống"



Chú ý

Đối với phiên bản 4.2 RC 4, các bạn không cần cài đặt cầu kỳ như phiên bản 4.0 RC 2 trước đây. Tuy nhiên, hiện nay người dùng vẫn download và sử dụng phiên bản Unikey 4.0 RC 2 vì tính ổn định của nó. Nếu tải phiên bản 4.0 RC 2, các bạn có thể tham khảo tiếp hướng dẫn cài đặt bên dưới


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHI DOWNLOAD UNIKEY 4.0 RC 2

(Tải [Unikey 4.0 RC 2 \(32bit\)](#) hoặc [Unikey 4.0 RC 2 \(64bit\)](#))


- Sau khi đã có file cài đặt phần mềm, bạn khởi động file vừa tải và màn hình sẽ hiện ra cửa sổ sau thông báo cho người dùng biết họ đang cài đặt Unikey về máy tính. Để sang phần tiếp theo bạn nhấn "Next".




- Sau khi nhấn vào ô "Next", chương trình cài đặt sẽ chuyển bạn sang một cửa sổ thông báo về điều khoản sử dụng cũng như tính năng nổi bật của phần mềm này. Nếu bạn đồng ý việc cài đặt thì hãy tích chuột vào ô bên cạnh dòng chữ " I accept the agreement". Sau đó, bạn nhấn tổ hợp phím "Next".



Bước 2: Tiếp theo, hệ thống sẽ chuyển bạn sang phần lựa chọn thư mục lưu trữ chương trình. Bạn có thể để thư mục lưu trữ mặc định mà nhà phát hành đưa ra hoặc thay đổi sang một thư mục khác bằng cách tích vào "**Browse...**"




- Sau khi đã lựa chọn xong bạn nhấn vào ô có chữ "**Next**". Hệ thống sẽ chuyển sang cửa sổ mới hỏi người dùng về việc cài đặt **Unikey** lần nữa.




- Nếu bạn đồng ý thì nhấn nút "Install". Lúc này chương trình sẽ chuyển sang chế độ cài đặt và tự động giải nén và cài đặt các file vào máy tính của bạn.

Bước 3: Sau khi quá trình cài đặt file đã xong, bạn sẽ nhận được thông báo rằng quá trình cài đặt đã xong. Để kết thúc quá trình này, bạn hãy nhấn nút "Finish"



Sau khi nhấn "Finish", giao diện Unikey sẽ hiện ra. Điều này có nghĩa là bạn đã có thể sử dụng **Unikey** bình thường và quá trình cài đặt đã thành công.




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG UNIKEY GỠ TIẾNG VIỆT TRÊN MÁY TÍNH

Nếu muốn gõ Tiếng Việt trên máy tính bằng Unikey bạn cần khởi động (chạy) phần mềm. Khi đó phần mềm sẽ hiện thị một biểu tượng nhỏ dưới khay hệ thống. Để gõ được tiếng Việt có dấu bạn cần chuyển phần mềm này sang chữ **V**, ngược lại muốn tắt chế độ gõ có dấu bạn cần chuyển nó về chữ **E**. Bạn có thể chuyển chế độ này dễ dàng bằng cách click chuột vào biểu tượng ở khay hệ thống hoặc dùng tổ hợp phím chuyển, mặc định là **CTRL + SHIFT** hoặc tổ hợp **ALT + Z**, bạn có thể lựa chọn phím chuyển phù hợp với máy bằng cách lựa trên ngay trên giao diện phần mềm.

Unikey hỗ trợ nhiều kiểu gõ với bảng mã khác nhau. Thông dụng nhất hiện nay vẫn là bảng mã **Unicode** với kiểu gõ **Telex**

Unicode là bảng mã chuẩn quốc tế được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay, hiện đang được hỗ trợ trên rất nhiều phần mềm cũng như các trình ứng dụng.

Để sử dụng Unikey gõ tiếng việt trên máy tính bạn khởi động phần mềm lên và thiết lập ở mục **Bảng mã** (thường lựa chọn Unicode) và **Kiểu gõ** (Telex - tương ứng với bảng mã) sau đó click **Đóng** là có thể gõ tiếng việt được rồi.



Mẹo Cách gõ tiếng Việt có dấu trong kiểu gõ Telex

Khi ấn các ký tự này trên bàn phím, trên khung soạn thảo sẽ tự động chuyển
- aa: â

- oo: ô
- ee: ê
- dd: đ
- ow: ơ
- w hoặc uw: ư
- s: dấu sắc
- f: dấu huyền
- r: dấu hỏi
- x: dấu ngã
- j: dấu nặng
- z: xóa dấu đã gõ trước đó (tairz = tai; xóa dấu hỏi)

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm cách viết Tiếng Việt có dấu theo kiểu gõ VNI :

- a8 : ă
- a6: â
- d9: đ
- e6: ê
- o6: ô
- o7: ơ
- u7: ư
- 1: dấu sắc
- 2: dấu huyền
- 3: dấu hỏi
- 4: dấu ngã
- 5: dấu nặng
- 0: xóa dấu

Trên giao diện sử dụng của Unikey, bạn có thể thiết lập thêm các tính năng hữu ích khác của Unikey bằng cách click vào **Mở rộng**. Cửa sổ mở rộng của Unikey hiện ra bao gồm các tính năng: Bật chế độ kiểm tra chính tả, Cho phép gõ tắt, Bật hộp thoại này khi khởi động, Khởi động cùng Windows,



Với cách cài Unikey, bạn sẽ không gặp bất cứ vấn đề nào trong khi sử dụng vì phần mềm đã tự động tùy chỉnh cấu hình sao cho phù hợp với chiếc máy tính của bạn. Ngoài ra, cách cài đặt không đòi hỏi người dùng phải sử dụng Internet khi cài đặt phần mềm, sử dụng Unikey gõ tiếng Việt thật đơn giản với các bước thiết lập trên. Sau khi cài Unikey xong, các bạn có thể sử dụng cách gõ tắt trong Unikey để gõ văn bản được nhanh hơn

Chú ý

Khi sử dụng Unikey gõ tiếng Việt, bạn để ý biểu tượng trên khay hệ thống phải là chữ V. Vì nhiều lý do trong quá trình sử dụng bạn vô tình sử dụng tổ hợp phím **Ctrl + Shift** hoặc **Alt + Z** (Tổ hợp phím này có tác dụng chuyển gõ tiếng Việt sang gõ không dấu (tiếng Anh)); Chữ V trên khay hệ thống cũng chuyển thành chữ E. Khi đó bạn cần nhấn trả lại tổ hợp phím hoặc Click vào biểu tượng chữ E --> V để gõ tiếng Việt có dấu.

Tác giả: Nguyễn Cảnh Nam